

PARAMETRER VOTRE TABLE DE CONVENTION

[CATEGORIE PS] EN MODE SESAM-Vitale 1.40

[Catégorie PS], pour que votre logiciel agréé SESAM Vitale 1.40 fonctionne correctement avec la convention [Identifiant organisme], votre table de convention doit être correctement renseignée.

Vous trouverez ci-dessous, les informations nécessaires pour renseigner cette table. Adressez-vous à votre éditeur de logiciel pour connaître le mode opératoire précis qui vous permettra soit de saisir vous-même ces informations, soit de les mettre à jour par téléchargement.

INITIALISER VOTRE TABLE DE CONVENTION

☞ A RENSEIGNER UNE SEULE FOIS, POUR LA CONVENTION [LIBELLE ORGANISME]

Les informations qui ne figurent pas dans cette liste ne sont pas utilisées en gestion unique (➤)

	Libellés des Champs	Valeur	Signification
6	Identifiant de l'organisme signataire	[Identifiant de l'organisme signataire]	
7	Libellé de l'organisme signataire	[Libellé de l'organisme signataire]	
8	Indicateur de convention groupée	[Indicateur de convention groupée]	0 = pas de regroupement 1 = regroupement
9	Type de convention	[RO]	
10	Critère secondaire	[Code régime, code caisse, code centre]	
11	Type d'accord	[Type d'accord]	T = Tiers Payant H = Hors Tiers Payant
12	Numéro de l'organisme complémentaire	[N° de l'organisme complémentaire]	
13	Libellé de l'organisme complémentaire	[Libellé organisme complémentaire]	
14	Indicateur de désactivation des STS	[Indicateur de désactivation des STS]	0 = utilisation du STS (module de calcul de la part complémentaire) 1 = le STS n'est pas utilisé
15	Code aiguillage STS	[Code aiguillage STS]	[Libellé code STS]

(➤) Les champs suivants sont mis à blanc :

- ▶ Indicateur usage attestation
- ▶ Indicateur acceptation DRE d'annulation
- ▶ Indicateur acceptation DRE de rectification
- ▶ Opérateur de règlement
- ▶ Code routage
- ▶ Identification de l'hôte
- ▶ Nom de domaine

Pour tout complément d'informations, vous pouvez joindre [Correspondant AMC] :

Tél. : XX.XX.XX.XX.XX

Fax : XX.XX.XX.XX.XX

E-Mail :