

Liste des formules du module STS

Lors des réunions éditeurs/industriels de juin 2006, plusieurs participants ont souhaité pouvoir disposer des formules de calcul utilisées par les STS (Services de Tarification Spécifiques) afin d'améliorer le traitement de la part complémentaire sur le Poste PS en proposant une gestion plus ergonomique.

En accord avec les organismes d'assurances complémentaires, vous trouverez ci-après la liste de ces formules.

Présentation

Chaque module STS a sa table de formules.

Les formules dont le numéro est inférieur à 100 sont communes à l'ensemble des organismes complémentaires. Les différentes familles d'AMC peuvent ajouter des formules à cette liste en utilisant des numéros supérieurs à 100.

La liste des formules est restituée au Professionnel de Santé lorsqu'il fait appel à l'Assistance des STS et que l'on est en mode de fonctionnement semi-manuel (i.e. il n'y a pas de calcul automatique des montants AMC).

En fonction des informations présentes sur l'attestation papier présentée par l'assuré, le Professionnel de Santé sélectionne pour chaque acte la formule de calcul à appliquer et saisit la valeur des paramètres associés.

Le module STS utilise alors la formule et les paramètres fournis par le PS pour calculer le montant de la part complémentaire.

Le tableau ci-dessous donne les formules communes à l'ensemble des organismes complémentaires, avec pour chaque formule :

- le numéro de formule,
- le libellé présenté au Professionnel de Santé (ce libellé peut légèrement varier par famille d'AMC),
- les paramètres demandés au logiciel (qui nécessitent une saisie du Professionnel de Santé), ainsi que la valeur par défaut éventuellement proposée au Professionnel de Santé,
- le calcul théorique effectué par le STS pour définir la valeur du montant remboursable par l'AMC et qui peut être affiché au Professionnel de Santé,

Chaque paramètre est identifié comme suit :

1. Plafond
2. %DR (DR = Dépense réelle ou montant facturé par le PS pour la prestation.)
3. %TR (TR = Tarif de responsabilité, égal soit au tarif de convention, dans le cas où le PS est conventionné, soit au tarif d'autorité lorsque le PS n'est pas conventionné.)
4. %MRO (MRO = Part prise en charge par le régime obligatoire)
5. %PMSS (PMSS = Plafond Mensuel de Sécurité Sociale.)
6. %TM (TM = Ticket modérateur, différence entre le tarif de responsabilité et la part prise en charge par le régime obligatoire.)
7. Forfait
8. %TC théorique (TC = Tarif de convention ; il s'agit de la base de remboursement de la prestation avant la décote pour les PS non conventionnés.)

Formules relatives aux Frais réels

Informations transmises en retour de la fonction Assistance			
N°	Libellé	Paramètres demandés au PS (pour chaque paramètre : N°, libellé, type et valeur par défaut)	Calcul théorique effectué par les STS-AMC
010	Frais Réels		Min (DR – MRO, DR)
011	Frais Réels plafonné	1 : « Plafond », Montant, ,	Min (DR – MRO, plafond, DR)
012	%DR	2 : « Pourcentage DR », %, 100% par défaut	Min (DR – MRO, %DR)
013	%DR plafonné	1 : « Plafond », Montant, , 2 : « Pourcentage DR », %, 100% par défaut	Min (DR – MRO, plafond, %DR)
014	%DR- Montant RO, le tout plafonné	1 : « Plafond », Montant, , 2 : « Pourcentage DR », %, 100% par défaut	Min (DR – MRO, plafond, %DR-MRO)

Formules relatives au Tarif de Responsabilité (Base de remboursement Sécu)

Informations transmises en retour de la fonction Assistance			
N°	Libellé	Paramètres demandés au PS (pour chaque paramètre : N°, libellé, type et valeur par défaut)	Calcul théorique effectué par les STS-AMC
020	100% TR ou 100% de la Base Sécu		Min (DR – MRO, %TR)
021	% TR	3 : « Pourcentage TR », %, 100% par défaut	Min (DR – MRO, %TR)
022	% TR plafonné	1 : « Plafond », Montant, , 3 : « Pourcentage TR », %, 100% par défaut	Min (DR – MRO, plafond, %TR)
023	% TR + montant forfaitaire	3 : « Pourcentage TR », %, 100% par défaut 7 : « Montant du forfait », Montant, ,	Min (DR – MRO, %TR + forfait)
024	% TR + montant forfaitaire, le tout plafonné	1 : « Plafond », Montant, , 3 : « Pourcentage TR », %, 100% par défaut 7 : « Montant du forfait », Montant, ,	Min (DR – MRO, plafond, %TR + forfait)
025	% TR – MRO + montant forfaitaire	3 : « Pourcentage TR », %, 100% par défaut 7 : « Montant du forfait », Montant, ,	Min (DR – MRO, %TR – MRO + forfait)
026	% TR – MRO + montant forfaitaire, le tout plafonné	1 : « Plafond », Montant, , 3 : « Pourcentage TR », %, 100% par défaut 7 : « Montant du forfait », Montant, ,	Min (DR – MRO, plafond, %TR – MRO + forfait)
027	% TR + MRO + montant forfaitaire	3 : « Pourcentage TR », %, 100% par défaut 7 : « Montant du forfait », Montant, ,	Min (DR – MRO, %TR + MRO + forfait)
028	% TR + MRO + montant forfaitaire, le tout plafonné	1 : « Plafond », Montant, , 3 : « Pourcentage TR », %, 100% par défaut 7 : « Montant du forfait », Montant, ,	Min (DR – MRO, plafond, %TR + MRO + forfait)
029	100 % TR – MRO		Min (DR – MRO, %TR – MRO)
02A	% TR – MRO	3 : « Pourcentage TR », %, 100% par défaut	Min (DR – MRO, %TR – MRO)

Formules relatives aux Montants RO

Informations transmises en retour de la fonction Assistance			
N°	Libellé	Paramètres demandés au PS (pour chaque paramètre : N°, libellé, type et valeur par défaut)	Calcul théorique effectué par les STS-AMC
030	% MRO + montant forfaitaire	4 : « Pourcentage Montant RO », %, , 7 : « Montant du forfait », Montant, ,	Min (DR – MRO, %MRO + forfait)
031	% MRO + montant forfaitaire, le tout plafonné	1 : « Plafond », Montant, , 4 : « Pourcentage Montant RO », %, , 7 : « Montant du forfait », Montant, ,	Min (DR – MRO, plafond, %MRO + forfait)

Formules relatives au PMSS

Informations transmises en retour de la fonction Assistance			
N°	Libellé	Paramètres demandés au PS (pour chaque paramètre : N°, libellé, type et valeur par défaut)	Calcul théorique effectué par les STS-AMC
040	% PMSS	5 : « Pourcentage du PMSS », %, ,	Min (DR – MRO , %PMSS)
041	% PMSS plafonné	1 : « Plafond », Montant, , 5 : « Pourcentage du PMSS », %, ,	Min (DR – MRO , plafond, %PMSS)
042	% PMSS – MRO	5 : « Pourcentage du PMSS », %, ,	Min (DR – MRO , %PMSS – MRO)
043	% PMSS – MRO, le tout plafonné	1 : « plafond », montant, , 5 : « Pourcentage du PMSS », %, ,	Min (DR – MRO , plafond, %PMSS – MRO)

Formules relatives au Ticket Modérateur

Informations transmises en retour de la fonction Assistance			
N°	Libellé	Paramètres demandés au PS (pour chaque paramètre : N°, libellé, type et valeur par défaut)	Calcul théorique effectué par les STS-AMC
050	% TM	6 : « Pourcentage TM », %, 100% par défaut	Min (DR – MRO, %TM)
051	% TM plafonné	1 : « plafond », montant, , 6 : « Pourcentage TM », %, 100% par défaut	Min (DR – MRO, plafond, %TM)
052	100 % TM		Min (DR – MRO, %TM)

Formules relatives au Tarif de convention

Informations transmises en retour de la fonction Assistance			
N°	Libellé	Paramètres demandés au PS (pour chaque paramètre : N°, libellé, type et valeur par défaut)	Calcul théorique effectué par les STS-AMC
060	% TC	8 : « Pourcentage TC », %, 100% par défaut	Min (DR – MRO, %TC théorique)
061	% TC plafonné	1 : « plafond », montant, , 8 : « Pourcentage TC », %, 100% par défaut	Min (DR – MRO, plafond, %TC théorique)

Formule générique

Informations transmises en retour de la fonction Assistance			
N°	Libellé	Paramètres demandés au PS (pour chaque paramètre : N°, libellé, type et valeur par défaut)	Calcul théorique effectué par les STS-AMC
090	Formule générique	1 : « plafond », montant, , 2 : « Pourcentage DR », %, 100% par défaut 3 : « Pourcentage TR », %, 100% par défaut 4 : « Pourcentage Montant RO », %, , , 5 : « Pourcentage du PMSS », %, , 6 : « Pourcentage TM », %, 100% par défaut 7 : « Montant du forfait », Montant, , 8 : « Pourcentage TC », %, 100% par défaut	Min (DR-MRO, Plafond, %DR + %TR + %MRO + %PMSS + %TM + forfait + %TC théorique)